



Osservatorio Nazionale

delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella Sanità

Scheda per la rappresentazione dell'esperienza

LIVELLO

- Ospedale

MACROTEMA

- Formazione, informazione e gestione degli operatori sanitari

Descrizione dell'esperienza di risposta all'emergenza Covid -19 che si intende condividere

Con questa iniziativa di formazione, l'azienda universitaria Pisana ha risposto sia alle necessità formative dei dipendenti che alle esigenze di affiancamento e formazione dei neo assunti, i quali si trovavano a iniziare un'attività in condizioni di stress emotivo e psicologico, con notevoli carichi di lavoro, dovendo anche aderire a comportamenti e procedure nate a seguito della gestione dell'emergenza.

Il focus di questa attività riguarda la vestizione e svestizione dei DPI e la percezione del rischio legata a questa procedura.

Sono stati formati 2000 operatori, sia neo assunti che dipendenti dell'azienda nell'arco di un mese e mezzo. La formazione era stata organizzata all'inizio e alla fine del turno.

I formatori erano uno dei referenti del rischio clinico aziendale in collaborazione con i referenti aziendali del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), un medico e alcuni specializzandi dell'UO di Igiene ed Epidemiologia.

Per aumentare la consapevolezza dell'importanza di eseguire correttamente i vari passaggi durante la vestizione e svestizione sono state realizzate delle simulazioni facendo indossare agli operatori dei guanti con inchiostro nero per evidenziare eventuali criticità nell'applicazione della procedura e conseguenti possibili contagi.

I neo assunti sono anche stati inoltre affiancati da operatori esperti di area critica

L'azienda ha inoltre acquistato 12 specchi e li ha fatti installare nei punti di ingresso e uscita delle aree di vestizione e svestizione in modo da consentire agli operatori di osservarsi durante le queste manovre in modo da mantenere alta l'attenzione e la consapevolezza del rischio potenziale di contagio nel caso non si svolgesse correttamente la procedura.

In queste aree sono stati affissi dei cartelli con infografiche che visualizzassero i passi sequenziali della procedura.

A completamento della formazione sono stati realizzati dei video tutorial per la procedura di vestizione e svestizione sia con camice che con tuta, accessibili dalla intranet e YouTube (AOUP vestizione e svestizione dell'operatore sanitario [CAMICE], vestizione e svestizione dell'operatore sanitario [TUTA])



Osservatorio Nazionale

delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella Sanità

PROCEDURE COMPORTAMENTALI [CAMICE]

per la **VESTIZIONE** e **SVESTIZIONE** dell'operatore sanitario

VESTIZIONE

La vestizione deve essere eseguita prima di entrare nel locale occupato dal paziente. La procedura non è da effettuarsi in modo sterile, essendo mirata alla protezione dell'operatore.

Indossare sovrascarpe	1	1	Rimuovere il camice sfilandolo dal davanti e avvolgendolo dall'interno all'esterno
Igiene accurata delle mani	2	2	Rimuovere il secondo paio di guanti
Indossare il primo paio di guanti	3	3	Rimuovere gli occhiali protettivi o visiera protettiva procedendo dalla parte posteriore del capo utilizzando l'elastico di tenuta
Indossare il camice monouso	4	4	Rimuovere la mascherina o il facciale filtrante procedendo dalla parte posteriore del capo utilizzando le stringhe o gli elastici di tenuta
Indossare la cuffia	5	5	Rimuovere la cuffia
Indossare il facciale filtrante FFP2 (o FFP3 quando occorre)	6	6	Rimuovere sovrascarpe
Indossare il secondo paio di guanti avendo cura di coprire i polsini del camice	7	7	Rimuovere i guanti
Indossare occhiali protettivi o visiera protettiva	8	8	Igiene accurata delle mani



D.V. [DOCUMENTO VARIO] 04
P.A. [PROCEDURA AZIENDALE] 208
REVISIONE 02 del 07/04/2020 pagina 1 di 2

SVESTIZIONE

La svestizione deve essere eseguita all'uscita dalla zona sporca (così come identificato dal percorso). I dispositivi utilizzati sono da considerare contaminati, pertanto attenersi all'ordine e alla modalità di esecuzione delle azioni sottorportate, finalizzate alla protezione dell'operatore dalla contaminazione. I dispositivi sono tutti monouso, da smaltire immediatamente nell'apposito contenitore, ad eccezione degli occhiali protettivi e/o della visiera protettiva, che potranno essere riutilizzati previa sanificazione.

PROCEDURE COMPORTAMENTALI [TUTA]

per la **VESTIZIONE** e **SVESTIZIONE** dell'operatore sanitario

VESTIZIONE

La vestizione deve essere eseguita prima di entrare nel locale occupato dal paziente. La procedura non è da effettuarsi in modo sterile, essendo mirata alla protezione dell'operatore.

Indossare sovrascarpe	1	1	Rimuovere il secondo paio di guanti
Igiene accurata delle mani	2	2	Rimuovere gli occhiali protettivi o visiera protettiva procedendo dalla parte posteriore del capo utilizzando l'elastico di tenuta
Indossare il primo paio di guanti	3	3	Spruzzare sulla cerniera ipoclorito 1.000 ppm di concentrazione a livello del cursore
Indossare la tuta lasciando libero il capo	4	4	Aprire la cerniera
Indossare il facciale filtrante FFP2 (o FFP3 quando occorre)	5	5	Rimuovere il cappuccio afferrandolo dalla nuca
Indossare il cappuccio della tuta	6	6	Rimuovere la tuta riempiandola verso l'esterno
Indossare occhiali protettivi o visiera protettiva sopra il cappuccio	7	7	Rimuovere sovrascarpe
Indossare il secondo paio di guanti avendo cura di coprire i polsini della tuta	8	8	Rimuovere i guanti



D.V. [DOCUMENTO VARIO] 04
P.A. [PROCEDURA AZIENDALE] 208
REVISIONE 02 del 07/04/2020 pagina 2 di 2

SVESTIZIONE

La svestizione deve essere eseguita all'uscita dalla zona sporca (così come identificato dal percorso). I dispositivi utilizzati sono da considerare contaminati, pertanto attenersi all'ordine e alla modalità di esecuzione delle azioni sottorportate, finalizzate alla protezione dell'operatore dalla contaminazione. I dispositivi sono tutti monouso, da smaltire immediatamente nell'apposito contenitore, ad eccezione degli occhiali protettivi e/o della visiera protettiva, che potranno essere riutilizzati previa sanificazione.

9	Igiene accurata delle mani
10	Indossare un nuovo paio di guanti
11	Rimuovere il facciale filtrante procedendo dalla parte posteriore del capo utilizzando le stringhe o gli elastici di tenuta
12	Rimuovere i guanti
13	Igiene accurata delle mani

Figura 1. Procedure vestizione e svestizione di camice e tuta





Osservatorio Nazionale

delle Buone Pratiche sulla sicurezza nella Sanità



Riferimento email e telefonico di contatto

Maria Carola Martino

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

rischio.clinico@ao-pisa.toscana.it